

# ANLEITUNG OXYUREN ANALABKLATSCH

Verdacht auf Madenwürmer (Oxyuren, Enterobius vermicularis)



## ACHTUNG

Die Probenentnahme sollte morgens vor dem ersten Toilettengang und vor dem Waschen durchgeführt werden. Benutzen Sie einen völlig durchsichtigen Klebestreifen mit einer Länge von ca. 5 cm. Achten Sie darauf, dass der Klebestreifen nicht mit Stuhl verunreinigt wird.

## BENÖTIGTE MATERIALIEN:



KLEBESTREIFEN (Z.B.: TIXO)

- Klebestreifen (durchsichtig)
- Desinfektionsmittel
- Einmalhandschuhe (optional)

## BEREITGESTELLTE MATERIALIEN:

- Objektträger
- Transportbecher

1

### PROBENENTNAHME

Stellen Sie sicher, dass alle Materialien in Reichweite sind. Platzieren Sie den Klebestreifen griffbereit und ziehen Sie die Einmalhandschuhe an. Spreizen Sie das Gesäß und drücken Sie die klebende Seite des Streifens mehrmals vorsichtig auf den Analbereich. Es wird empfohlen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Probe zu entnehmen.

3

### IN TRANSPORTBECHER VERWAHREN

Ziehen Sie nach der Probenentnahme einen Handschuh aus. Halten Sie den geöffneten Transportbecher mit der unbehandschuhten Hand und legen Sie mit der behandschuhten Hand den beklebten Objektträger vorsichtig in den Transportbecher und schrauben diesen zu. Entsorgen Sie die Handschuhe und desinfizieren Sie im Anschluss gründlich Ihre Hände.

2

### KLEBESTREIFEN AUFTRAGEN

Kleben Sie den Klebestreifen faltenfrei auf den Objektträger.  
Hinweis: Achten Sie darauf, dass nur eine Seite des Objektträgers beklebt wird.

4

### PROBENABGABE

Bringen Sie bitte die Proben zeitnah zu Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Sie können die Proben auch direkt mit Überweisungsschein bei IHR LABOR abgeben.